



MapleSim インストール・アンインストール手順書 ネットワーク版


更新日 2020/06/05

はじめに

- ◆ この手順書は、Windows 32bit、Windows 64bit、Mac OS、Linux に対応しております。
- ◆ MapleSim のインストールに当たっては、事前に Maple のインストールが必要になります。
- ◆ ライセンスサーバが用意されていない場合は、予め Maple Network Tools のインストールをお願いします。
- ◆ この手順書の説明画面は、Windows 版 の MapleSim インストーラ実行ファイルを用いて作成しています。他の OS、バージョン でも一部を除き同様の画面がでますので、**適宜置き換えて**ご参照ください。
- ◆ 各 OS に対する必要な手順をアイコンで示しています。
アイコンの説明は以下の通りです。

 . . . Windows 32bit

 . . . Windows 64bit

 . . . Linux

 . . . Mac OS

- ◆ インストールに関する不明点や疑問点に関してはサポートまでご連絡をお願いいたします。

https://jp.maplesoft.com/contact/webforms/support_JP.aspx

◆ SECTION 1: MapleSim & Add-On のインストール

◆ SECTION 2: MapleSim & Add-On のアンインストール

◆ SECTION 1: MapleSim & Add-On のインストール

(****には MapleSim のバージョン名が入ります。)

Win32 Win64

1. インストーラを管理者権限で実行します。

インストーラが自動実行されない場合は、ご使用のマシンに対応した次のインストーラ実行ファイルを右クリックし、[管理者として実行] を選択し、インストーラを起動してください。

- Windows 64-bit 版をご利用の場合 . . . **MapleSim****ProductWindowsX64Installer_ja.exe**
- Windows 32-bit 版をご利用の場合 . . . **MapleSim****ProductWindowsX86Installer_ja.exe**


Linux MacOS

1. インストーラを実行します。

- Linux 64-bit 版をご利用の場合 . . . **MapleSim****ProductLinuxX64Installer.run**
- Mac OS 版をご利用の場合 . . . **MapleSim****ProductMacInstaller_ja.dmg**


Win32 Win64 Linux MacOS

2. インストーラが起動したら、言語を選択して、[OK] をクリックしてください。





3. [MapleSim - セットアップ] 画面が表示されましたら、[次へ] をクリックしてください。




Win32

Win64

Linux

MacOS

4. 使用許諾契約をお読みいただき、[同意します] を選択し、[次へ] をクリックしてください。




Win32

Win64

Linux

MacOS

5. インストールするライセンスタイプ [ネットワークライセンス] を選択し [次へ] をクリックします。
製品のアップデートを確認する場合は [アップデートサーバで利用可能なアップデートを確認] をチェックします。
[アクティベーションとソフトウェアのアップデートにプロキシサーバを使用する] をチェックした場合は、
プロキシ情報を入力してください。必要項目を入力したら、[次へ] をクリックしてください。



MapleSim 2020.1 インストール

ライセンスタイプを選択

シングルユーザライセンス
スタンドアロンでのインストール


ネットワークライセンス
ネットワークライセンスサーバを用いたインストール

アップデートサーバで利用可能なアップデートを確認 (ネットワーク接続が必要)

アクティベーションとソフトウェアのアップデートにプロキシサーバを使用する

InstallBuilder

< 戻る 次へ > キャンセル



MapleSim 2020.1 インストール

プロキシサーバの設定

サーバ : ポート番号 :

プロキシサーバのユーザ名とパスワード (必要な場合)

ユーザ名 :

パスワード :


確認 :

InstallBuilder

< 戻る 次へ > キャンセル

[Win32](#)[Win64](#)[Linux](#)[MacOS](#)

6. MapleSim ライセンスタイプ は [**MapleSim**] を選択し [次へ] をクリックしてください。
(MapleSim Explorer のご利用には専用のライセンスが必要です。)




Win32

Win64


Linux

MacOS

7. 指定されたバージョンの Maple のインストールパスを指定または確認し、[次へ] をクリックしてください。
(「インストール済み」に表示されていない場合は、「その他」を選択し、Maple のディレクトリを指定します。)
ソフトウェアのアップデート確認が始まります。



- ※Webへのアクセスができない場合、しばらくしてから下記エラーが表示されることがありますが、
[OK] をクリックし、インストールを進めることができます。




Win32

Win64

Linux

MacOS



8. インストールする製品名が表示されますので、必要なコンポーネントを適宜選択して、[次へ] をクリックしてください。
お手持ちライセンスでどの製品がご利用可能かは、ネットワークライセンスの管理者の方にお問い合わせください。



[Win32](#)[Win64](#)[Linux](#)


9. MapleSim ワークシートの関連付けをするかどうか、

デスクトップにショートカットを作成するかを選択し、[次へ] をクリックしてください。



[Win32](#)[Win64](#)[Linux](#)[MacOS](#)

10. ライセンスサーバ側の構成を選択し、[次へ] をクリックしてください。



Win32

Win64

Linux

MacOS


11. [10.] で [単一サーバ] を選択した場合は、ライセンスサーバ名とポート番号を入力し、[次へ] をクリックしてください。

ライセンスサーバ名の指定には、サーバマシンの ホスト名 または IP アドレス が使用可能です。※

ポート番号は、デフォルトで 27000 になっておりますが、環境に応じて適宜に変更することができます。

空いているポート番号をご確認ください。

※ライセンスサーバ側の記述の情報と一致するように入力してください。




Win32

Win64

Linux

MacOS

12. [10.] で [リダントサーバ] を選択した場合は、それぞれのライセンスサーバ名とポート番号を入力し、[次へ] をクリックしてください。ライセンスサーバ名の指定には、サーバマシンの ホスト名 または IP アドレス が使用可能です。※各ポート番号は、デフォルトで 27000、27001、27002 になっておりますが、環境に応じて適宜に変更することができます。空いているポート番号をご確認ください。
- ※ライセンスサーバ側の記述の情報と一致するように入力してください。



MapleSim 2020.1 インストール

リダントライセンスサーバ

MapleSim 2020 ライセンスサーバの名前または IP アドレスを入力してください。

ライセンスサーバ 1	<input type="text"/>	ポート番号	<input type="text" value="27000"/>
ライセンスサーバ 2	<input type="text"/>	ポート番号	<input type="text" value="27001"/>
ライセンスサーバ 3	<input type="text"/>	ポート番号	<input type="text" value="27002"/>

InstallBuilder

< 戻る 次へ > キャンセル


Win32

Win64

Linux


MacOS

13. インストール後に定期的にアップデートを確認するか選択し、[次へ] をクリックしてください。



[Win32](#)[Win64](#)[Linux](#)[MacOS](#)

14. インストール前の要約を確認し、[次へ] をクリックしてください。インストールがはじまります。



[Win32](#)[Win64](#)[Linux](#)[MacOS](#)

15. セットアップが完了すると次の画面が表示されます。[終了] をクリックしてください。

[Win32](#)[Win64](#)[Linux](#)[MacOS](#)

16. 以上で MapleSim & Add-On ネットワーク版のインストールは完了します。

◆ SECTION 2: MapleSim & Add-On のアンインストール

Win32

Win64

Linux

MacOS

1. MapleSim のインストール先の uninstall フォルダにある uninstall 実行ファイルをダブルクリックし、アンインストーラを起動してください。
インストール先がデフォルトの場合は、以下のファイルが対応します。(****には Maple のバージョン名が入ります。)


Windows 版をご利用の場合・・・ **C:¥Program Files¥Maple ****¥toolbox¥MapleSim¥uninstall¥uninstall.exe**

Linux 版をご利用の場合・・・ **/home/\$USERS/maple****/toolbox/MapleSim/uninstall/uninstall.exe**


(※\$USERS には、ユーザ名が入ります。)

Mac 版をご利用の場合・・・ **/Library/Frameworks/Maple.framework/Versions/****/toolbox/
uninstall/uninstall.app**

2. アンインストーラが起動しましたら、アンインストールする製品を選択し、[次へ]をクリックします。
MapleSim & Add-On のすべての製品をアンインストールする場合は、[アプリケーション全体] を選択してください。
MapleSim & Add-On の個別の製品をアンインストールする場合は、[個別コンポーネント] を選択してください。



3. アンインストールが正常に完了すると、次の画面が表示されます。[OK] をクリックしてください。



4. 以上でアンインストールが完了します。