



MapleSim インストール・アンインストール手順書 スタンドアロン版

更新日 2020/06/05

はじめに

- ◆ この手順書は、Windows 32bit、Windows 64bit、Mac OS、Linux に対応しております。
- ◆ MapleSim のインストールに当たっては、事前に Maple のインストールが必要になります。
- ◆ この手順書の説明画面は、Windows 版 の MapleSim インストーラ実行ファイルを用いて作成しています。
他の OS、バージョン でも一部を除き同様の画面がでますので、**適宜置き換えて**ご参照ください。
- ◆ 各 OS に対する必要な手順をアイコンで示しています。
アイコンの説明は以下の通りです。

Win32 . . . Windows 32bit

Win64 . . . Windows 64bit

Linux . . . Linux

MacOS . . . Mac OS

- ◆ インストールに関する不明点や疑問点に関してはサポートまでご連絡をお願いいたします。

https://jp.maplesoft.com/contact/webforms/support_JP.aspx



- ◆ SECTION 1: MapleSim & Add-On のインストール
- ◆ SECTION 2: MapleSim & Add-On のアンインストール

◆ SECTION 1: MapleSim & Add-On のインストール

(****には MapleSim のバージョン名が入ります。)

Win32 **Win64**

1. インストーラを管理者権限で実行します。

インストーラが自動実行されない場合は、ご使用のマシンに対応した次のインストーラ実行ファイルを右クリックし、[管理者として実行] を選択し、インストーラを起動してください。

- Windows 64-bit 版をご利用の場合 **MapleSim****ProductWindowsX64Installer_ja.exe**
- Windows 32-bit 版をご利用の場合 **MapleSim****ProductWindowsX86Installer_ja.exe**


Linux **MacOS**

1. インストーラを実行します。

- Linux 64-bit 版をご利用の場合 **MapleSim****ProductLinuxX64Installer.run**
- Mac OS 版をご利用の場合 **MapleSim****ProductMacInstaller_ja.dmg**

Win32 **Win64** **Linux** **MacOS**

2. インストーラが起動しましたら、言語を選択して、[OK] をクリックしてください。





MapleSim™

Win32 Win64 Linux MacOS

3. [MapleSim - セットアップ] 画面が表示されたら、[次へ] をクリックしてください。






MapleSim™

Win32 Win64 Linux MacOS

4. 使用許諾契約をお読みいただき、[同意します] を選択し、[次へ] をクリックしてください。







MapleSim™

Win32 Win64 Linux MacOS

5. インストールするライセンスタイプ [シングルユーザライセンス] を選択し [次へ] をクリックします。
製品のアップデートを確認する場合は [アップデートサーバで利用可能なアップデートを確認] をチェックします。
[アクティベーションとソフトウェアのアップデートにプロキシサーバを使用する] をチェックした場合は、
プロキシ情報を入力してください。必要項目を入力したら、[次へ] をクリックしてください。







MapleSim™

Win32 Win64 Linux MacOS

6. 指定されたバージョンの Maple のインストールパスを指定または確認し、[次へ] をクリックしてください。
(「インストール済み」に表示されていない場合は、「その他」を選択し、Maple のディレクトリを指定します。)
ソフトウェアのアップデート確認がはじまります。



※Webへのアクセスができない場合、しばらくしてから下記エラーが表示されることがあります。
[OK] をクリックし、インストールを進めることができます。






MapleSim™

Win32 Win64 Linux MacOS

7. パーチエスコードを入力してください。


追加のパーテイスコードを使用する場合は、[追加のパーテイスコードを使用する] をチェックしてください。

必要項目を入力したら [次へ] をクリックしてください。



※パーテイスコードを入力しないと以下の警告が表示されます。

この場合、インストール終了後に、個別にパーテイスコードを入力し製品のアクティベーションを行います。






MapleSim™

Win32 Win64 Linux MacOS

8. [7.] で [追加のパーセスコードを使用する] をチェックした場合は、追加のパーセスコードを入力してください。パーセスコードの入力欄が足りない場合は、さらに [追加のパーセスコードを使用する] をチェックし、[次へ] をクリックしてから、パーセスコードを入力してください。必要項目に入力できましたら [次へ] をクリックしてください。






MapleSim™

Win32 Win64 Linux MacOS

9. パーチエスコードが認証されると、パーチエスコードに紐づいてインストール可能な製品名が自動的に表示されます。確認および適宜選択して、[次へ] をクリックしてください。



※図は、MapleSim のみ のパーチエスコードを入力したときの画面です。





MapleSim™

Win32 Win64 Linux

10. MapleSim ワークシートの関連付けをするかどうか、

デスクトップにショートカットを作成するかを選択し、[次へ] をクリックしてください。






MapleSim™

Win32 Win64 Linux MacOS

11. インストール後に定期的にアップデートを確認するか選択し、[次へ] をクリックしてください。






MapleSim™


Win32 Win64 Linux MacOS

12. インストール前の要約を確認し、[次へ] をクリックしてください。 インストールがはじまります。





13. インストールが完了しましたら、続けてアクティベーションを行うか選択し、[次へ] をクリックしてください。



※アクティベーションとは、Maple をインストールしたマシンにインターネット経由で Maplesoft 社のライセンス管理サーバーからお使いのコンピュータ情報に基づいてライセンスファイルを取得するための処理のことを指します。

※インターネットに接続できない環境の場合、アクティベーションを行うことができません。

この場合は、当社が代理でアクティベーションを行います。サポート窓口よりお申し込みください。




14. ユーザ情報を入力し、

[I consent to the collection of information as described above] (収集された情報に関する上記説明内容への同意)

に同意いただき、チェックを入れ、[Next] をクリックしてください。

(※同一マシン、同一パーソナルコードでの再アクティベーションでは、一部情報の入力がスキップされる場合があります。)






MapleSim™

Win32 Win64 Linux MacOS

15. アクティベーションが正常に完了すると、次の画面が表示されます。[OK] をクリックしてください。
(※表示される製品名は、入力したパーチエスコードおよびインストールした製品によって異なります。)





MapleSim™

Win32 Win64 Linux MacOS

16. セットアップが完了すると次の画面が表示されます。[終了] をクリックしてください。



Win32 Win64 Linux MacOS

17. 以上で MapleSim & Add-On スタンドアロン版のインストールは完了します。



◆ SECTION 2: MapleSim & Add-On のアンインストール

Win32 Win64 Linux MacOS

1. MapleSim のインストール先の `uninstall` フォルダにある `uninstall` 実行ファイルをダブルクリックし、アンインストーラを起動してください。
インストール先がデフォルトの場合は、以下のファイルが対応します。（****には Maple のバージョン名が入ります。）


Windows 版をご利用の場合 ··· ··· **C:\Program Files\Maple ****\toolbox\MapleSim\uninstall\uninstall.exe**

Linux 版をご利用の場合 ··· ··· **/home/\$USERS/maple****/toolbox/MapleSim/uninstall/uninstall.exe**
(※\$USERS には、ユーザ名が入ります。)

Mac 版をご利用の場合 ··· ··· **/Library/Frameworks/Maple.framework/Versions/****/toolbox/uninstall/uninstall.app**


2. アンインストーラが起動したら、アンインストールする製品を選択し、[次へ]をクリックします。

MapleSim & Add-On のすべての製品をアンインストールする場合は、[アプリケーション全体] を選択してください。
MapleSim & Add-On の個別の製品をアンインストールする場合は、[個別コンポーネント] を選択してください。





3. アンインストールが正常に完了すると、次の画面が表示されます。[OK] をクリックしてください。



4. 以上でアンインストールが完了します。