



Maple Flow スタンドアロン版 インストール・アンインストール手順書

更新日 2021/05/13

はじめに

- ◆ この手順書は、Windows 64bit、Mac OS、Linux に対応しております。
- ◆ Maple Flow のインストールに当たっては、事前に Maple のインストールが必要になります。
- ◆ この手順書の説明画面は、Windows 版の Maple Flow 2021.1 のインストーラの画像を使用しています。他の OS、バージョン でも一部を除き同様の画面がでますので、**適宜置き換えて**ご参照ください。
- ◆ 各 OS に対する必要な手順をアイコンで示しています。
アイコンの説明は以下の通りです。

 . . . Windows 64bit

 . . . Linux

 . . . Mac OS

- ◆ インストールに関する不明点や疑問点に関してはサポートまでご連絡をお願いいたします。

https://jp.maplesoft.com/contact/webforms/support_JP.aspx

- ◆ SECTION 1: Maple Flow のインストール
- ◆ SECTION 2: Maple Flow のアンインストール

◆ SECTION 1: Maple Flow のインストール

(****には Maple Flow のバージョン名が入ります。)

Win64

1. インストーラを管理者権限で実行します。

インストーラが自動実行されない場合は、ご使用のマシンに対応した次のインストーラ実行ファイルを右クリックし、[管理者として実行] を選択し、インストーラを起動してください。

- Windows 64-bit 版をご利用の場合 . . . **MapleFlow****ProductWindowsX64Installer_ja.exe**

Linux

MacOS


1. インストーラを実行します。

- Linux 64-bit 版をご利用の場合 . . . **MapleFlow****ProductLinuxX64Installer.run**
- Mac OS 版をご利用の場合 . . . **MapleFlow****ProductMacInstaller_ja.dmg**

Win64

MacOS

2. インストーラが起動したら、言語を選択して、[OK] をクリックしてください。



[Win64](#)[Linux](#)[MacOS](#)

3. [Maple Flow - セットアップ] 画面が表示されましたら、[次へ] をクリックしてください。




Win64

Linux

MacOS

4. 使用許諾契約をお読みいただき、[同意します] を選択し、[次へ] をクリックしてください。




Win64

Linux

MacOS



5. 指定されたバージョンの Maple のインストールパスを指定または確認し、[次へ] をクリックしてください。
(「インストール済み」に表示されていない場合は、「その他」を選択し、Maple のディレクトリを指定します。)
ソフトウェアのアップデート確認が始まります。



Win64


Linux

6. Maple Flow ドキュメントの関連付けをするかどうか、
デスクトップにショートカットを作成するかを選択し、[次へ] をクリックしてください。



[Win64](#)[Linux](#)[MacOS](#)

7. インストールするライセンスタイプ [シングルユーザライセンス] を選択し [次へ] をクリックします。




Win64

Linux

MacOS

8. アップデートの確認を選択し、[次へ] をクリックしてください。インターネットの接続でプロキシサーバを経由している場合は、[アップデートを確認するときに、プロキシサーバを使用する] をチェックしてください。




Win64

Linux

MacOS


9. [8.] で [アップデートを確認するときに、プロキシサーバを使用する] をチェックした場合は、プロキシ情報を入力してください。必要項目に入力ができたら、[次へ] をクリックしてください。



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Maple Flow 2021 インストール" (Maple Flow 2021 Installation). The main heading is "プロキシサーバの設定" (Proxy Server Settings). Below the heading, there is a note: "システムのプロキシサーバを使用するときは、すべてのフィールドを空白のままにしてください。" (When using the system's proxy server, please leave all fields blank). The form contains several input fields: "サーバ:" (Server) with a text box, "ポート番号:" (Port number) with a text box, "プロキシサーバのユーザ名とパスワード (必要な場合)" (Proxy server username and password (if needed)), "ユーザ名:" (Username) with a text box, "パスワード:" (Password) with a text box, and "確認:" (Confirmation) with a text box. At the bottom, there are three buttons: "< 戻る" (Back), "次へ >" (Next), and "キャンセル" (Cancel). The text "VMware InstallBuilder" is visible in the bottom left corner of the dialog box.


[Win64](#)[Linux](#)[MacOS](#)

10. インストール前の要約を確認し、[次へ] をクリックしてください。インストールがはじまります。



[Win64](#)[Linux](#)[MacOS](#)

11. インストール前の要約を確認し、[次へ] をクリックしてください。インストールがはじまります。



Win64

Linux

MacOS

12. インストールが完了しましたら、続けてアクティベーションを行うか選択し、[終了] をクリックしてください。



※アクティベーションとは、Maple Flow をインストールしたマシンにインターネット経由で Maplesoft 社のライセンス管理サーバから、お使いのコンピュータ情報に基づいてライセンスファイルを取得するための処理のことを指します。

ここでアクティベーションをスキップした場合は、インストール完了後に、別途アクティベーションプログラムを起動し、アクティベーション作業を行う必要があります。

※インターネットに接続できない環境の場合、アクティベーションを行うことができません。

この場合は、当社が代理でアクティベーションを行います。サポート窓口よりお申し込みください。

Win64

Linux

MacOS

13. アクティベーションのウィンドウが起動しましたら、スタンドアロン版のパーチェスコードを入力してください。インターネットへの接続にプロキシサーバを経由している場合は、[はい] を選択し、プロキシサーバの情報も入力してください。必要項目に入力ができたら、[次へ] をクリックしてください。



Maplesoft アクティベーション

本製品をご購入いただきありがとうございます。製品を使用するには以下の欄にパーチェスコードを入力し、アクティベーションを行っていただく必要があります。

プロキシサーバを経由してアクティベーションする場合は、以下にプロキシサーバの情報を入力してください。プロキシサーバがユーザ名およびパスワードを必要としない場合は空白のままにしてください。

パーチェスコード*

オペレーティングシステム Windows 10


プロキシサーバを経由してのアクティベーションですか? はい いいえ

キャンセル クリア 戻る 次へ

[Win64](#)[Linux](#)[MacOS](#)

14. ユーザ情報を入力し、[収集された情報に関する上記説明内容に同意します。] に同意（チェック）いただき、[次へ] をクリックしてください。

(※同一マシン、同一パーチェスコードでの再アクティベーションでは、一部情報の入力がスキップされる場合があります。)



Maplesoft アクティベーション

本製品をご購入いただきありがとうございます。製品を使用するには以下の欄にパーチェスコードを入力し、アクティベーションを行っていただく必要があります。

プロキシサーバを経由してアクティベーションする場合は、以下にプロキシサーバの情報を入力してください。プロキシサーバがユーザ名およびパスワードを必要としない場合は空白のままにしてください。

パーチェスコード*

オペレーティングシステム **Windows 10**

プロキシサーバを経由してのアクティベーションですか? はい いいえ

プロキシサーバ名

ポート番号


ユーザ名

パスワード

キャンセル クリア 戻る 次へ

[Win64](#)[Linux](#)[MacOS](#)

15. アクティベーションが正常に完了すると、次の画面が表示されます。[OK] をクリックしてください。

[Win64](#)[Linux](#)[MacOS](#)

16. 以上で Maple Flow スタンドアロン版のインストールは完了です。

◆ SECTION 2: Maple Flow のアンインストール

Win64

Linux

MacOS

1. Maple Flow のインストール先の `uninstall` フォルダにある `uninstall` 実行ファイルをダブルクリックし、アンインストーラを起動してください。※ アンインストール後に、PCの再起動が必要です。**すべてのアプリケーションを閉じてから、アンインストーラを起動してください。**

インストール先がデフォルトの場合は、以下のファイルが対応します。(****には Maple のバージョン名が入ります。)


Windows 版をご利用の場合・・・ `C:\Program Files\Maple ****\toolbox\MapleFlow\uninstall\uninstall.exe`

Linux 版をご利用の場合・・・ `/home/$USERS/maple****/toolbox/MapleFlow/uninstall/uninstall.exe`


(※\$USERS には、ユーザ名が入ります。)

Mac 版をご利用の場合・・・ `/Library/Frameworks/Maple.framework/Versions/****/toolbox/uninstall/uninstall.app`

2. アンインストーラが起動しましたら、[はい] をクリックしてください。




3. アンインストールが正常に完了すると、次の画面が表示されます。[OK] をクリックしてください。



4. 以上でアンインストールが完了します。

※アンインストールを完了させるために、コンピュータの再起動が求められる場合がございます。

3. アンインストールが正常に完了すると、次の画面が表示されます。[OK] をクリックしてください。



4. 以上でアンインストールが完了します。ご利用のPCを再起動します。

